

Modificar Config PDAs



En caso de necesidad de modificar el fichero config de PDA, para modificar determinados parámetros más optimos para cada instalación, se deberán seguir los siguientes pasos.

Con la aplicación SICRET cerrada.


- Pulsar sobre el botón Inicio



- Abrir el Explorador de Archivos




- Seleccionar la ruta más alta, hasta llegar a Mi Dispositivo (MyDevice) y a continuación abrir la carpeta Archivos de Programa > scret-pda




- En este directorio buscamos el fichero config y lo abrimos pulsando sobre el mismo



- Modificamos el TimeOut Timer de 10000 a 15000



- Y más abajo la línea de Nivel de Cobertura mínimo, pasándolo de -100 a -110



- Pulsamos sobre OK y daremos a Sí sobre el mensaje "Desea guardar los cambios realizados en "config"?. A continuación se mostrará otro diálogo pidiendo modificar parte del formato como Word, aquí pulsamos sobre **no**.
- Cerramos todas las ventanas y probamos a ejecutar de nuevo SICRET.